ライセンスサーバのACCへのリモートアクセス手順



CAE解析ソフトウェア Femtet（フェムテット）

ムラタ ソフトウェア 株式会社

改定日 2026年10月

目次：ライセンスサーバのACCへのリモートアクセス手順

ACC（Admin Control Center）では、ライセンスの使用状況を確認することができます。
通常はライセンスサーバPCからACCにアクセスする必要がありますが、本マニュアルの設定を行うことで、
別PCからもライセンスサーバPCのACCにアクセスできるようになります。


1. ライセンスサーバPC側の設定
   - 1.1. ACCの起動
   - 1.2. パスワードの設定
   - 1.3. リモートアクセスの許可設定
2. 別PCからのアクセス方法
   - 2.1. サーバPCのACCへアクセス

Murata Software Copyright © Murata Software Co., Ltd. All Rights Reserved.

1.1　ACCの起動（ライセンスサーバPC ）

ライセンスサーバPCで ACC＞Configuration にアクセスし [Set Password] をクリックします。


http://localhost:1947/_int_/config.html



Murata Software Copyright © Murata Software Co., Ltd. All Rights Reserved.

1.2　パスワードの設定（ライセンスサーバPC ）

初回はパスワードを設定する必要があります。パスワードを設定し [Submit] します。




Murata Software Copyright © Murata Software Co., Ltd. All Rights Reserved.

1.3　リモートアクセスの許可設定（ライセンスサーバPC ）

ライセンスサーバPCで再度ACC> Configuration にアクセスします。

http://localhost:1947/_int_/config.html


ログイン画面が表示されるので、1.2で設定したパスワードでログインします。



Murata Software Copyright © Murata Software Co., Ltd. All Rights Reserved.

1.3　リモートアクセスの許可設定（ライセンスサーバPC ）

ライセンスサーバPCで再度ACC> Configuration にアクセスします。
HTTPアクセスを許可にチェックを入れ、 [Submit] で反映します。




Murata Software Copyright © Murata Software Co., Ltd. All Rights Reserved.

2.1　ACCへのアクセス（別PC ）

別PCで ACC＞Sentinel Keys にアクセスします。

http://localhost:1947/_int_/devices.html

サーバPCのActions列の [Browse] をクリックすると、サーバPCにアクセスできます。



Location列からライセンスサーバPCのホスト名を探します。

なお「Local」は現在ACCにアクセスしているPC自身を示します。

Murata Software Copyright © Murata Software Co., Ltd. All Rights Reserved.

Femtet（フェムテット）

ムラタソフトウェア株式会社



Murata Software Copyright © Murata Software Co., Ltd. All Rights Reserved.