

ライセンスキー管理ツール（Rustool） ユーザガイド

～ License Manager Installation and User Guide ～

CAE解析ソフトウェア  **femtet** (フェムテット)

muRata
ムラタソフトウェア株式会社

2026年5月



ライセンスキー管理ツール（Rustool）

● Rustoolとは

Femtetのソフトウェアライセンスは、ご利用のPCに紐づく形で発行されます。Rustoolは、ライセンス発行に必要なPC情報抽出や、ライセンス適用および更新の際に使用するツールです。Rustoolのインストールと同時にライセンスドライバーもインストールされます（RUSはRemote Update Systemの頭文字です）。

● Femtetのライセンス適用までのおおまかな流れ

1. Rustoolをダウンロードし、インストールする
2. ライセンス発行用ファイル(c2vファイル)をAdministrator権限で作成する
3. 弊社Webサイトからライセンス発行を申し込む（または正式版をご購入）
4. 弊社担当者よりライセンスファイル(v2cファイル)がメールで送付される
5. ライセンスファイルをRustoolで適用する
6. Femtetをインストールし、起動確認する

※c2vファイルとv2cファイルは異なるファイルです

c2v = Customer to Vendor

v2c = Vendor to Customer

ライセンスキー管理ツール（Rustool）の使用方法

- Rustoolのダウンロード方法
- Rustoolのインストール方法
- c2vファイルを作成する
- v2cファイルを適用する
- ライセンスの状態を確認する
- 注意事項

Rustoolのダウンロード方法

手順 1



- 弊社Webサイトのサポート → サポートデスク → ダウンロードページのライセンス管理ツール（Rustool）からインストーラをダウンロードしてください。



ライセンス管理ツール(インストーラ・ドキュメント)

ライセンス管理ツール

ライセンス管理ツールのインストーラとマニュアルです。

タイトル	種別	ダウンロードリンク
ライセンス管理ツール(Rustool)	ZIP	ダウンロード(50MB) 
ライセンス管理ツール(Rustool)の使用方法	PDF	ダウンロード(1.3MB) 

Rustoolのインストール方法


手順 1

- ダウンロードしたzipファイルを解凍して、拡張子exeのファイルをダブルクリックすると、Rustoolインストーラが起動します。
- ✓ インストーラファイル名は以下になります。
Femtet_RusTool_x.x.x.zip (xにはバージョン番号が入ります)
- ✓ Rustoolのインストールは管理者権限 (Administrators) のある、半角英数名のユーザでのみ可能です。管理者権限がない場合や、全角文字が含まれるユーザ名の場合は、ユーザを切り替えるか、新たに作成して、インストールをしてください。



手順2

- 表示されたメッセージを確認し、「はい」ボタンをクリックしてください。



手順3

- 表示されたメッセージを確認し、「次へ」ボタンをクリックしてください。



手順 4

- インストール先を指定し、「次へ」ボタンをクリックしてください。
(特に問題がなければ、最初に表示されているインストール先を指定してください。)




手順 5

- プログラムグループを指定し、「次へ」ボタンをクリックしてください。
(特に問題がなければ、最初に表示されているプログラムグループを指定してください。)




手順 6

- 手順 4, 5 で指定したインストール先とプログラムグループを確認し問題なければ、「インストール」ボタンをクリックしてください。




手順7

- ライセンスドライバもインストールされます。
 - ✓ お使いのPCにライセンスドライバーが既にインストールされている場合は、このメッセージは表示されません。手順8へお進みください。
 - ✓ ライセンスドライバーのインストールが完了するまで、しばらくお待ちください。



手順 8

- ライセンスドライバのインストールが完了したら、「OK」ボタンをクリックしてください。



手順9

- Femtet RusToolのインストールが完了すると以下のダイアログが表示されます。「完了」ボタンをクリックしてください。以上でRustoolのインストールは終了です。
- ✓ インストール後、自動的にRusToolが起動します。
引き続きc2vファイルを作成する場合は次ページ以降の作業を行ってください。



c2vファイルを作成する


手順 1

- Rustoolを起動します。
- スタート → すべて → Femtet RusTool → RusToolをクリックしてください。
または、“C:¥Program Files (x86)¥Femtet_RusTool¥RusTool.exe”を開いてください。



手順2

- 「ステータス情報を収集する」タブを選択してください。
 - 初めてライセンスファイルを作成するPCの場合は、「新しいプロテクションキーのインストール」にチェックを入れて、「情報の収集」ボタンをクリックします。
 - これまでにライセンスファイルを作成したことがあるPCの場合は、「既存のプロテクションキーのアップデート」にチェックを入れて、「情報の収集」ボタンをクリックします。
- ✓ 「新しいプロテクションキーのインストール」にチェックが入れられない場合は、過去にライセンスを作成したことがあるPCになります。



手順3

- 任意のファイル名（例：「trial.c2v」など）を入力して、任意の場所にc2vファイルを保存します。
- 「無料トライアル」、または「セミナー用ライセンス」をお申し込みの方は、保存したc2vファイルをメールに記載の「ライセンスお申し込みフォーム」に添付して送付ください。
- 製品版をご購入の方は、保存したc2vファイルを弊社担当まで送付ください。
 - ✓ c2vファイルとは、お客様がお使いのPC情報を記録したファイルです
 - ✓ このファイルを元に、弊社担当がライセンスファイル（v2cファイル）を作成します
 - ✓ 5営業日以内に弊社担当からライセンスファイルを添付したメールを送付します（5営業日以内に届かない場合は、お手数ですが、別途ご連絡ください）
 - ✓ c2vファイル名に半角英数以外の文字（ひらがな、かたかな、漢字など）を使用しないでください。



v2cファイルを適用する

※v2cファイルの適用は弊社担当者よりライセンスファイルが届いてから作業します


手順 1

- Rustoolを起動します。
- スタート → すべて → Femtet RusTool → RusToolをクリックしてください。
または、“C:¥Program Files (x86)¥Femtet_RusTool¥RusTool.exe”を開いてください。




手順 2

- 「ライセンスファイルの適用」タブを選択し、ダイアログ右下の、「...」ボタンをクリックします。



手順3

- 弊社担当者から届いたライセンスファイル（v2cファイル）を任意の場所に保存します。
- 保存したライセンスファイルを選択し、「アップデートの適用」ボタンをクリックします。



以上でFemtetが利用できるようになります。
正式版の更新の場合は期限が延長されます。

ライセンスの状態を確認する

※ライセンスが認識されない、Femtetが起動しない等の問題が生じた際に確認ください

手順 1

- Admin Control Centerのホームページを表示します。
- ウェブブラウザのアドレスバーに“http://localhost:1947”を入力してください。
- 「Sentinel キー」タブをクリックします。

Sentinel Admin Control Center

Sentinel キー ホスト名:

Sentinel キー


場所	ベンダ	キー ID	キータイプ	構成定義	バージョン	セッション	アクション
ローカル	110950 (110950)		HASP SL AdminMode		10.14		プロダクト フィーチャ セッション 証明書 C2V

「日本語」をクリックすると
言語が切り替わります

© 2025 THALES. すべての権利を保留します。 English Deutsch Español Français Italiano **日本語** Русский 中文 ランタイムインストーラ 10.15.182856.1



手順 2

- ベンダ : 110950の右側の「フィーチャ」をクリックすると、基本パックや各オプションの有効期限を表示することができます。



Sentinel Admin Control Center

Sentinel キー ホスト名 :

場所	ベンダ	キー ID	キータイプ	構成定義	バージョン	セッション	アクション
ローカル	110950 (110950)		HASP SL AdminMode		10.14		プロダクト [フィーチャ] セッション 証明書  C2V

ベンダ : 110950のキーIDがリストに存在しない場合、
何らかの原因でライセンスがインストールできていない可能性があります。
そのような場合は別途ホームページよりお問い合わせください。

© 2025 THALES. すべての権利を保留します。 English Deutsch Español Français Italiano 日本語 Русский 中文

ランタイムインストーラ 10.15.182856.1

手順3

- フィーチャー一覧画面でライセンスの状態を確認してください。
- 期限が有効なフィーチャが表示されない場合、何らかの原因でライセンスがインストールできていない可能性があります。そのような場合は別途ホームページよりお問い合わせください。

Sentinel Admin Control Center ヘルプ

フィーチャ ホスト名

Sentinel キー

フィルタ条件: キー: | ベンダ: 110950

プロダクト	フィーチャ	場所	アクセス	カウント	ログイン	同時実行	デタッチ済み	制限	セッション	アクション
2 Femtet	200 CAD Data Translator	ローカル	ローカル ネット表示	プロセス		1		有効期限 木曜日 4 月 1, 2027 08:59		セッション
2 Femtet	6 Femtet Thermal Fluid	ローカル	ローカル ネット表示	プロセス		3		有効期限 木曜日 4 月 1, 2027 08:59		セッション
2 Femtet	7 Femtet Advanced Electromagnetic	ローカル	ローカル ネット表示	プロセス		3		有効期限 木曜日 4 月 1, 2027 08:59		セッション
2 Femtet	4 Femtet Advanced Magnetic	ローカル	ローカル ネット表示	プロセス		3		有効期限 木曜日 4 月 1, 2027 08:59		セッション
2 Femtet	5 Femtet Advanced Magnetic Solver	ローカル	ローカル ネット表示	プロセス		3		有効期限 木曜日 4 月 1, 2027 08:59		セッション
2 Femtet	3 Femtet Advanced Mechanical	ローカル	ローカル ネット表示	プロセス		3		有効期限 木曜日 4 月 1, 2027 08:59		セッション
2 Femtet	2 Femtet Accelerator	ローカル	ローカル ネット表示	プロセス		3		有効期限 木曜日 4 月 1, 2027 08:59		セッション
2 Femtet	1 Femtet Basic	ローカル	ローカル ネット表示	プロセス		3		有効期限 木曜日 4 月 1, 2027 08:59		セッション
	0	ローカル	ローカル ネット表示	ステーション		∞		永久		セッション


© 2025 THALES. すべての権利を保留します。 English Deutsch Español Français Italiano 日本語 Русский 中文

ランタイムインストーラ 10.15.182856.1

注意事項


サーバ認証利用時の注意事項

- ライセンスサーバPCのFemtetは定期的に最新版に更新してください。
- クライアントPCのFemtetの更新のみを繰り返した場合、ライセンスサーバPCのライセンスドライバーのバージョンが古くなると認証エラーが発生することがあります。



ライセンスの譲渡

- Femtetのライセンスは譲渡できない仕様になっています。





Femtet

(フェムテット)

ムラタソフトウェア株式会社

muRata

