

質問

グラフの表示方法を変更したい

回答

「表示」メニューに表示変更を変更する機能が集約されています。
系列情報を変更するにはグラフアイコンをダブルクリックすることで素早く系列情報を表示できます。

以下のヘルプトピックを参考にしてください。

ホーム / 結果表示 / グラフ(Descartes) / メニュー / 表示

次のワンポイントレッスンのスライドも参照してください。


グラフの系列データを編集




グラフの系列データを自由に変更して見栄えをよくしたい!

(ユーザーの声)

グラフ上でダブルクリックするとまとめて編集できて便利です。



ダブルクリック



系列情報

ファイル(ダブルクリックで変更可能)	系列	シフト種	Y軸(第1軸)で表示	色	線種	線幅	点種	点の大きさ	Y軸(第2軸)で表示	色 (Y第2軸)	線種 (Y第2軸)	線幅 (Y第2軸)	点種 (Y第2軸)	点の大きさ (Y第2軸)
ex54_速度-大きさ.plt	点A	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Blue	—	2	○	8	<input type="checkbox"/>	Red	—	2	None	8
ex54_速度-大きさ.plt	点B	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Red	—	2	□	8	<input type="checkbox"/>	Green	—	2	None	8


適用 OK キャンセル

系列名を変更

点種を変更

例として、系列名と点種を変えてみます

グラフプロットファイルの取り扱い方法 Murata Software





グラフプロットデータ (pltファイル) は自動的に、解析フォルダ内 (プロジェクト名.Results) に保存されます。


ファイル名: 解析モデル名_フィールドタイプ-成分.plt

注) 解析モデル名、フィールドタイプ、が同じものが新しく開かれた場合は上書きされます

pltファイルをエクスプローラーから開く Murata Software



系列情報の編集



グラフデータ上で、ダブルクリックすると、
系列情報を編集するダイアログが開きます

系列情報

ファイル(ダブルクリックで変更可能)	系列	シフト値	Y軸(第1軸)で表示	色	線種	線幅	点種	点の大きさ	Y軸(第2軸)で表示	色(Y第2軸)	線種(Y第2軸)	線幅(Y第2軸)	点種(Y第2軸)	点の大きさ(Y第2軸)
ex54_速度-大きさ.plt	Point(-2.00e+001, 0.00e+000, 0.00e+000)	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Blue	—	2	None	8	<input type="checkbox"/>	Blue	—	2	None	8
ex54_速度-大きさ.plt	Point(2.00e+001, 0.00e+000, 0.00e+000)	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Red	—	2	None	8	<input type="checkbox"/>	Red	—	2	None	8

適用 OK キャンセル



系列情報の編集

系列情報


ファイル(ダブルクリックで変更可能)	系列	シフト値	Y軸(第1軸)で表示	色	線種	線幅	点種	点の大きさ	Y軸(第2軸)で表示	色(Y第2軸)	線種(Y第2軸)	線幅(Y第2軸)	点種(Y第2軸)	点の大きさ(Y第2軸)
ex54_速度-大きさ.plt	点A		<input checked="" type="checkbox"/>	Blue	—	2	○	8	<input type="checkbox"/>	Red	—	2	None	8
ex54_速度-大きさ.plt	点B		<input checked="" type="checkbox"/>	Red	—	2	□	8	<input type="checkbox"/>	Green	—	2	None	8

適用 OK キャンセル



系列名と、点種を変えてみました



グラフタイトルの変更



凡例の位置変更



凡例の位置はドラッグして動かせます。
また、凡例の表示/非表示はプロパティで
切り替え可能です。

- 情報
- X軸
- Y軸
- Y第2軸
- タイトル
- 表示
 - スプラッシュ表示: Off
 - 凡例表示: On
 - 凡例ファイル名表: Off